

Запретить вывод сообщений утилиты на экран

Запретить вывод сообщений NwKey32.exe в процессе защиты:

/Q

Тип электронного ключа:

Все

Описание:

Обычно в процессе работы утилита защиты выводит на экран различные сообщения, которые позволяют ориентироваться в ходе выполнения процесса защиты: информация, считанная из ключа, режимы защиты программ и данных, сообщения об ошибках и т. п.

Однако утилита может быть запущена из внешней программы, имеющей оконный интерфейс. В этом случае сообщения утилиты могут испортить информацию, выдаваемую внешней программой.

Для запрета вывода сообщений на экран надо запустить утилиту защиты с опцией /Q.

В случае возникновения ошибки утилита прервет сеанс защиты, а тип ошибки можно определить по коду возврата.

Пример:

NwKey32.exe /GS3S /Q MyProg.exe