

Задать число таблиц вопросов-ответов к алгоритму

Задать число таблиц вопросов-ответов к алгоритму:

`/ATR=N`

Тип электронного ключа:

Все

Значение параметра:

$1 \leq N \leq 20$

Описание:

Опция задает число независимых таблиц вопросов-ответов к аппаратному или программному алгоритму.

Если опция не указана, автозащита будет использовать 2 таблицы.

В целях повышения стойкости защиты можно установить **/ATR** и увеличить число таблиц. При этом увеличивается количество вопросов от защищенного приложения к электронному ключу, что дает большие гарантии в защите приложения от специальных утилит-фильтров, которые может использовать хакер.

Необходимо помнить, что большое значение **/ATR** ведет к существенному увеличению времени работы автозащиты.

Пример:

`NwKey32.exe /GS3S /ATR=4 MyProg.exe`

Пример задает 4 таблицы вопросов-ответов приложения к алгоритму **GSII64** ключа *Guardant Sign*.