

Сервисные опции автозащиты .NET-сборки

Сервисные опции автозащиты .NET-сборки

Опция	Описание	Тип ключа
/MSG=[путь]*.msg	Задать собственные сообщения вакцины из файла *.MSG (имя утилиты.MSG - по умолчанию)	Все
/OUT=D:\PATH	Задать путь, по которому будут скопированы защищенные файлы (по умолчанию это каталог с исходными файлами)	Все
/SILENT	Запретить вывод сообщений защищенного приложения	Все
/Q	Запретить вывод сообщений утилиты защиты на экран	Все