

Набор ошибок Guardant SP

Функции Guardant SP могут возвращать следующие коды ошибок:

Название ошибки	Код	Значение	Описание
GrdSP_OK	0	Операция выполнена успешно	-
GrdSP_InvalidSerialNumber	1	Серийный номер не действителен	Указан несуществующий серийный номер
GrdSP_KeyResourceExhaust	2	Ресурс активации ключа исчерпан	Каждый серийный номер имеет ограничение по количеству активаций - т.е. количеству разных ПК (или разных программно-аппаратных конфигураций одного ПК), на которых может быть активирована лицензия. Данная ошибка возникает, когда пользователь пытается провести новую активацию с помощью серийного номера, который ранее уже был использован разрешенное количество раз.
GrdSP_SerialNumberBlocked	3	Серийный номер заблокирован разработчиком	Для серийного номера недоступна операция активации/переактивации, т.к. разработчик заблокировал его в личном кабинете sp.guardant.ru .
GrdSP_AlreadyActivated	4	Файл с лицензией уже активирован	Лицензия ранее уже была активирована на данном ПК
GrdSP_InvalidVendor	5	Указанный серийный номер зарегистрирован на другого разработчика	В файле с лицензией указан публичный код вендора (public-код). При активации он вместе с серийным номером и другими параметрами отправляется на сервера активации. Серийный номер заведен на аккаунт конкретного вендора с определенным public-кодом. Данная ошибка возникает, когда код в файле с лицензией не совпадает с кодом на аккаунте вендора, которому принадлежит серийный номер,
GrdSP_InvalidProgramNumber	6	Указанный серийный номер зарегистрирован на другой продукт	Во время предпродажной подготовки на сервере активаций каждому серийному номеру присваивается код продукта, который может быть активирован с помощью данного серийного номера. Этот же код должен быть указан в файле с активируемой лицензией. Ошибка возникает, если код продукта на сервере активаций и в файле с лицензией не совпадают.
GrdSP_SerialNumberLenWrong	101	Неверная длина серийного номера	Указанный серийный номер имеет некорректную длину. Возможно, пользователь допустил опечатку при вводе или скопировал номер вместе с лишними символами.
GrdSP_InvalidArg	102	Указан недопустимый параметр в API функции	Указан недопустимый параметр в функции Guardant API
GrdSP_InvalidFileFormat	112	Неверный формат лицензионного файла	Файл с лицензией имеет некорректный формат. Возможно, он поврежден.
GrdSP_InvalidSerialNumberStatus	122	Неправильный статус серийного номера	Для активации лицензии серийный номер должен быть в статусе "Готов к активации" или "Активирован". Для переактивации - в статусе "Активирован" или "Активирован окончательно". В противном случае возникает ошибка.
GrdSP_SystemError	123	Системная ошибка	Неизвестная ошибка
GrdSP_GetPCNError	124	Не удается получить уникальный PCN	Не удалось собрать необходимые данные об оборудовании ПК, на котором проводится активация. Это может произойти, если в ПК установлены аппаратные элементы с нестандартными характеристиками и/или произошел сбой в работе функций операционной системы. Проведите повторную активацию. Если не помогло: 1) определите, какой элемент оборудования система не смогла определить. Для этого откройте историю событий по серийному номеру в личном кабинете на сервере активации. 2) сформируйте новый шаблон лицензии с измененной схемой привязки к оборудованию 3) активируйте шаблон на ПК пользователя
GrdSP_InvalidBufferSize	125	Неверный размер буфера	Неверный размер файла-запроса grdrv.toserver.

GrdSP_ActivationError	126	Не удается активировать контейнер	Не удалось активировать лицензию
GrdSP_InvalidVendorPassword	127	Неправильный код доступа	Указан неправильный код доступа
GrdSP_GuardantDongleError	128	Ошибка ключа Guardant	<i>Зарезервировано</i>
GrdSP_TrialReactivationExpired	134	Trial период активации Guardant SP истек	Триальный ключ Guardant SP Trial нельзя повторно активировать по истечении 45 дней с момента первой активации. В противном случае появляется ошибка.
GrdSP_CantOpenFile	135	Невозможно открыть лицензионный файл	Не удалось открыть файл с лицензией. Возможные причины: нет доступа, занят другим процессом, неверный путь и др.
GrdSP_NoEnoughHardwareToBind	136	Недостаточное количество компьютерных комплектующих для активации	Не удалось собрать необходимые данные об оборудовании ПК, на котором проводится активация. Это может произойти, если в ПК установлены аппаратные элементы с нестандартными характеристиками и/или произошел сбой в работе функций операционной системы. Проведите повторную активацию. Если не помогло: 1) Определите, какой элемент оборудования система не смогла обнаружить. Для этого откройте историю событий по серийному номеру в личном кабинете на сервере активации, найдите соответствующую запись и проверьте, хэш какого элемента не указан. 2) Сформируйте новый шаблон лицензии с измененной схемой привязки к оборудованию. 3) Активируйте шаблон на ПК пользователя
GrdSP_WorkOnVMNotAllowed	137	Активация виртуальной машины запрещена	Попытка активации лицензии в виртуальной машине при наличии запрета, установленного разработчиком.
GrdSP_DriverVersionTooLow	138	Устаревшие драйверы Guardant. Пожалуйтесь, обновите драйвер	Используются устаревшие драйверы Guardant. Требуется обновление
GrdSP_ActivationRequestFailed	201	Не удается отправить запрос на активацию	Не удается отправить запрос на сервер активации. Возможные причины: отсутствует интернет соединение, данные блокируются межсетевым экраном и др. Проверьте наличие соединения с сервером активаций (можно через браузер)
GrdSP_ActivationResponseFailed	202	Не удается получить отклик на активацию	От сервера активации не поступил ответ на запрос активации. Возможные причины: отсутствует интернет соединение, данные блокируются межсетевым экраном, превышен лимит ожидания ответа от сервера и др.
GrdSP_ActivationStatusNotFound	203	Невозможно найти сервер для активации	От сервера пришел некорректный ответ на запрос активации. Повторите попытку позже
GrdSP_ActivationException	210	Внутренняя ошибка сервера активации	В процессе активации возникла неизвестная ошибка.
GrdSP_InvalidCmdLineParameter	300	Недопустимый параметр командной строки	Указан недопустимый параметр в командной строке при использовании утилиты активации.
GrdSP_ErrorLoadLicenseIntermediateFile	301	Не удается загрузить лицензию промежуточного файла	Не удалось открыть файл с лицензией (контейнер) в процессе активации.
GrdSP_SerialNumberIsNotSpecified	302	Серийный номер не указан	Не указан серийный номер, с помощью которого необходимо провести активацию/переактивацию лицензии
GrdSP_ErrorIniCurlLibrary	303	Ошибка при инициализации curl библиотеки	Ошибка при использовании curl библиотеки. Возможно, повреждена ОС или используется некорректный модуль Guardant API

GrdSP_ErrorFileOperation	304	Ошибка при работе с текстовым файлом	При сохранении файла-запроса grdvd.toserver возникла ошибка.
GrdSP_LicenseFileNotFound	305	Лицензионный файл не обнаружен	При вызове функции Guardant API не указано имя шаблона лицензии (файла *.grdvd)
GrdSP_ExtractLicenseInfo	306	Не удалось извлечь сведения о лицензии из лицензионного файла	Файл шаблона *.grdvd поврежден
GrdSP_InvalidLicenseFile	307	Лицензионный файл неправильный или поврежден	Файл шаблона *.grdvd поврежден
GrdSP_InvalidLicenseDataFromResponse	308	Не удалось извлечь данные о лицензии из отклика	Некорректный ответ от сервера активации
GrdSP_DongleDoesNotExist	309	Ключ Guardant SP с указанным идентификатором не существует	Попытка удалить несуществующий ключ Guardant SP.