

Групповая работа с ключами

Данная вкладка служит для быстрого распределения ключей между продуктами и подготовки их к активации.

На рисунке № 1 показан пример быстрого распределения ключей между продуктами.

По умолчанию вновь приобретенные ключи распределяются между «Защищенной программой» и «Триальной программой». Далее их можно быстро распределить между добавленными продуктами.

Следующий шаг - выбор продукта, от которого передаются ключи и продукта, которому они назначаются.

Для передачи стандартных и(или) триальных ключей - выполняем пункты 1,4 и(или) 2,3. Далее подтверждаем выбор кнопкой «Переназначить» (пункт 5).

ПродуктыЗаказыСерийные номераГрупповая работа с ключамиДокументация

Сервер активации → Групповая работа с ключами

Групповая работа с ключами

Экспорт и групповая работа с ключами.

1. Выберите действие

- Назначение продукту
- Перевод в статус "Готов к активации"

2. Выберите количество ключей

Код	Название	Готов к передаче	Выгрузить
0	Защищённая программа	113	
1 активация		113	100 из 113
1	Триальная программа	4	
100 активаций		1	0 из 1
100000 активаций		3	1 из 3
2	calc	0	
3	calc.exe	0	
4	ICQ	0	
6	ICQ Demo	0	
7	generator	0	
8	Dancing kittens Demo	0	
9	Dancing kittens	0	

3. Укажите продукт

3 Dancing kittens Demo Продукты для ключей SP Trial

4 Dancing kittens Продукты для ключей SP

5 Переназначить

Групповая работа с ключами


Экспорт

История экспорта

Описание пунктов	
1	По умолчанию вновь приобретенные, стандартные ключи присваиваются продукту «Защищенная программа». Это можно изменить, если при создании нового продукта выбрать чек-бокс «Продукт по умолчанию для новых серийных номеров». В этом случае распределение ключей будет происходить на стадии покупки.

2	По умолчанию вновь приобретенные, триальные ключи присваиваются продукту «Триальная программа». Это можно изменить, если при создании нового продукта выбрать чек-бокс «Продукт по умолчанию для новых серийных номеров». В этом случае распределение ключей будет происходить на стадии покупки.
3	Поле для выбора триального продукта, которому будут назначены ключи
4	Поле для выбора стандартного продукта, которому будут назначены ключи
5	Кнопка для подтверждения операции переназначения ключей

В качестве подтверждения появится окно. См. рисунок №2



На рисунке № 3 показан пример быстрого перевода ключей в статус «Готов к активации»

Выбрав желаемое количество ключей, переведите их в статус «Готов к активации»: в пункте 2, показан пример для стандартных ключей Guardant SP, в пункте 1 – триальных ключей.

Процедура перевода в статус «Готов к активации» может проводится с любой комбинацией ключей одновременно. Перевод в новый статус подтвердите нажатием кнопки «Перевести» (пункт 3)

