

Guardant Station: обновление защищенного приложения без потери лицензии

После первичной защиты приложения может возникнуть ситуация, при которой необходимо внести изменения в ваше защищенное приложение и выпустить для него обновление без потери лицензии у пользователя.

Если возникла необходимость модифицировать исполняемый файл защищенного приложения, тогда необходимо перезащитить его с помощью Protection Studio.

В Guardant Protection Studio при первоначальной защите приложения вы выбирали **номер компонента** для привязки. Точно этот же компонент нужно выбрать и при защите **новой сборки вашего приложения**.

