

Инструкция по использованию Guardant OS

Программа для ЭВМ «Guardant OS» – это операционная система, являющаяся частью аппаратного ключа (носителя) Guardant. Отдельно она не поставляется.

Для настройки Guardant OS на носителе используется бесплатный комплект разработчика.



Ниже описан сценарий использования Guardant OS на примере носителя Guardant Sign

(ОС на ПК для настройки - Windows 10)


1) Скачать и запустить комплект для настройки Guardant OS по ссылке

https://download.guardant.ru/SDK/GuardantSDK-7_0-update_7.msi


2) Нажать Далее, Далее.




3) Установить галочку «Установить демонстрационную версию продукта»




4) Выбрать путь для установки (по умолчанию) и нажать «Далее»




5) Начать установку, разрешить программе вносить изменения на ПК




6) Дождаться окончания установки и нажать «Готово»



7) В меню Пуск набрать SDK запустить программу для настройки Guardant OS




8) В меню Пуск выбрать Мастер лицензирования и автоматической защиты



9) Выбрать «Создать проект защиты» - Пустой проект



10) Выбрать соответствующую модель носителя.
В данном случае Guardant Sign и нажать «Продолжить»



11) Оставить значение имени проекта и каталога проекта по умолчанию.
Нажать «Продолжить»

Мастер лицензирования и автоматической защиты Guardant.

Создание нового проекта

Укажите имя и расположение создаваемого проекта лицензии.

Имя проекта:

Каталог проекта:
 ...
 E:\Рабочий стол\LicenseProject_1\LicenseProject_1.ppr

12) Вставить носитель в USB порт. Он появится для выбора в окне.

Мастер лицензирования и автоматической защиты Guardant.

Выбор ключа

Пожалуйста, вставьте ключ, при помощи которого Вы бы хотели лицензировать приложения. Ключ, имеющий интерфейс LPT, будет обнаружен после нажатия на кнопку "Найти ключи"


Ключи, подходящие для использования в данном проекте:

Основной ключ:


Ключи, не подходящие для использования в данном проекте:

Выберите режим работы ключа


13) Выбрать приложение для защиты с помощью Guardant OS и носителя.
 В данном примере используем программу-пример "Часы" (Скачать тестовую программу [clock.rar](#))




14) На этом шаге пользователи указывают базовые настройки связки Guardant OS и приложения. Оставить по умолчанию и нажать «Продолжить».



15) Дождаться окончания процесса конфигурирования Guardant OS на носителе



16) Откроется папка с проектом и защищенным приложением в подпапке Result



17) Результат – защищенное приложение будет запускаться только при наличии сконфигурированной Guardant OS на носителе в USB-порте ПК.



Имя	Дата изменения	Тип	Размер
clock.exe	18.11.2021 12:25	Приложение	3 345 КБ
clock.exe.bin	18.11.2021 12:25	Файл "BIN"	1 КБ
GrdVkc32.dll	03.08.2021 18:40	Расширение при...	6 639 КБ

