

Коды доступа

Код доступа — уникальный идентификатор, который принадлежит разработчику, использующему технологии Guardant. Код доступа формируется при первой покупке любого продукта Guardant. При покупке аппаратного ключа, код доступа прошивается в устройство перед передачей его разработчику. Ключ с кодом доступа может получить только физическое лицо (для себя) или официальный представитель юридического лица (для юридического лица).

Виды кодов доступа и их назначение

Название вида	Назначение
Public	Не допускает конфликта ПО разных разработчиков на одном компьютере. Используется при поиске ключа или лицензии. В утилитах диагностики отображается набор символов (например, DEMONVK), при встройке API в ПО необходимо использовать значение в hex (например, 519175B7h).
Read	Обеспечивает безопасность проведения основных операций с ключом и лицензией. Используется при чтении данных из памяти ключа или лицензии и выполнения алгоритмов (например, шифрования и подписания данных).
Write	Обеспечивает защиту памяти ключа или лицензии от перезаписи. Используется при записи данных в память ключа или лицензии.
Master	Обеспечивает защиту алгоритмов ключа или лицензии от перезаписи. Используется при выполнении специальных операций.

Демонстрационные коды доступа

Для тестирования технологий Guardant используются демонстрационные коды доступа.

Вид кода	Символьный	Десятичный	Шестнадцатеричный
Public:	DEMONVK	1368487351	519175B7h
Private Read:	—	1368487493	51917645h
Private Write:	—	1368487427	51917603h
Private Master:	—	1368487308	5191758Ch

Боевые коды доступа

Все боевые коды доступа, кроме Public, должны храниться в тайне от третьих лиц.

Просмотр кодов доступа

Коды отобразятся в интерфейсе Guardant Station после первой покупки лицензии. Чтобы открыть список кодов доступа, выберите пункт меню **Коды доступа**.