

# 0022

## Guardant Station: Работа в Windows XP

В операционных системах Windows XP необходимо выполнить дополнительные настройки.

### Установка корневого сертификата DST Root CA X3

1. Скачайте сертификат (клик правой кнопкой мыши [по этой ссылке](#) → "Сохранить как...")
2. Двойным кликом откройте сертификат
3. Выполните установку (нажмите на кнопку «Установить сертификат...» → кнопка «Далее >» → выбрать «Поместить все сертификаты в следующее хранилище» → кнопка «Обзор...» → нажать на «**Доверенные корневые центры сертификации**» → кнопка «ОК» → кнопка «Далее >» → кнопка «Готово» → кнопка «Да»)

### Активировать поддержку TLS 1.0 в настройках Internet Explorer

1. Запустите Internet Explorer
2. Откройте настройки свойств обозревателя (меню «Сервис» → пункт «Свойства обозревателя»)
3. В окне свойств обозревателя включите **TLS 1.0** (вкладка «Дополнительно» → раздел «Безопасность» → отметить галочкой «TLS 1.0» → кнопка «ОК»)

