

Переактивация программного ключа

Переактивация программного ключа может быть выполнена только на том компьютере, на котором этот ключ был установлен и только в том случае, если он не переносился с этого компьютера.

При переактивации баланс остаётся неизменным, пользователь просто переиспользует уже имеющийся программный ключ.

Ключ не возможно переактивировать:

- если в нём были элементы памяти с разрешением за запись;
- если уже был выполнен перенос ключа на другой компьютер;
- если для этого ключа были заданы компоненты с лицензированием по запускам;
- когда ключ сетевой и в Guardant Station для него была задана возможность открепления.

Существует два способа переактивации лицензии: онлайн и офлайн.

Переактивировать лицензию с помощью Мастера лицензий Guardant можно для своего или для другого компьютера.

Переактивация лицензии для текущего компьютера

Если компьютер подключен к интернету, то на нём можно переактивировать лицензию онлайн.

Чтобы переактивировать лицензию онлайн для текущего компьютера:

1. Запустите **Мастер лицензий Guardant**.
2. Нажмите **Активация лицензии**.
3. В окне утилиты нажмите **На этом**.
4. Если у вас есть серийный номер:
 - Выберите вкладку **Серийный номер**.
 - В поле для ввода укажите серийный номер.
 - Нажмите **Получить лицензию**.
5. Если у вас есть файл лицензии:
 - Выберите вкладку **Файл лицензии или файл переноса**.
 - Нажмите **Выбрать файл**.
 - Выберите файл лицензии и нажмите **Открыть**.

Если компьютер не подключен к интернету, то для переактивации лицензии нужен другой компьютер, который подключен к интернету.

Чтобы переактивировать лицензию офлайн для текущего компьютера на другом компьютере:

1. Запустите **Мастер лицензий Guardant** на компьютере, который не подключен к интернету.
2. Нажмите **Активация лицензии**.
3. В окне утилиты нажмите **На этом**.
4. В окне утилиты щёлкните по ссылке **Офлайн активация**.
5. Выберите вкладку **Новая лицензия** и нажмите **Сохранить**. Сохраните файл запроса на компьютере и перенесите его на компьютер, который подключен к интернету.
6. Нажмите **Продолжить**.
7. На компьютере, который подключен к интернету, запустите **Мастер лицензий Guardant**.
8. Нажмите **Активация лицензии**.
9. Нажмите **На другом**.
10. Нажмите **Продолжить**.
11. Нажмите **Выбрать файл** и выберите файл запроса на компьютере.
12. Введите серийный номер лицензии и нажмите **Активировать новую лицензию**.
13. Нажмите **Сохранить**. Сохраните файл лицензии на компьютере и перенесите его на компьютер, который не подключен к интернету.
14. Если вы не закрывали **Мастер лицензий Guardant** на компьютере, который не подключен к интернету:
 - В окне для активации лицензии нажмите **Продолжить, у меня есть файл лицензии**.
 - Нажмите **Выбрать файл**.
 - Выберите файл лицензии и нажмите **Открыть**.
15. Если вы закрыли **Мастер лицензий Guardant** на компьютере, который не подключен к интернету:
 - Запустите его.
 - Нажмите **Активация лицензии**.
 - Нажмите **На этом**.
 - Щёлкните по ссылке **Офлайн активация**.
 - Нажмите **Продолжить**.
 - Нажмите **Продолжить, у меня есть лицензия**.
 - Нажмите **Выбрать файл**.
 - Выберите файл лицензии и нажмите **Открыть**.

Переактивация лицензии для другого компьютера

Если необходимо подготовить файл лицензии, который будет использоваться на другом компьютере, то используйте эту процедуру.

Чтобы переактивировать лицензию для другого компьютера:

1. Запустите **Мастер лицензий Guardant** на том компьютере, на котором хотите активировать лицензию.
2. Нажмите **Активация лицензии**.
3. В окне утилиты нажмите **На другом**.
4. Получите файл запроса на том компьютере, на котором хотите использовать лицензию:
 - Запустите на нём **Мастер лицензий Guardant**.
 - Нажмите **Активация лицензии**.
 - Нажмите **На этом**.
 - Щёлкните по ссылке **Офлайн активация**.
 - Нажмите **Сохранить**. В результате загрузится файл запроса.
 - Отправьте этот файл на тот компьютер, на котором хотите переактивировать лицензию.
5. Нажмите **Продолжить** на том компьютере, на котором хотите переактивировать лицензию.
6. Нажмите **Выбрать файл** и выберите на компьютере файл запроса.
7. Введите номер лицензии и нажмите **Активировать новую лицензию**.