

Опции установки типа электронного ключа

Опции этой группы позволяют задать модель электронного ключа Guardant, к которой будет «привязано» защищенное приложение.

Опция	Описание	Модель
/GS3S=[N]:[L]:[ID]:[S[<FileName.bin>]]	Привязать к Guardant Time/Sign	Time/Sign
/GN3S=[N]:[L]:[ID]:[S]:[<FileName.bin>]]	Привязать к Guardant Time/SignNet	Time/Sign Net
/GC=[N]:[L]:[ID]:[S]:[<FileName.bin>]]	Привязать к Guardant Code/CodeTime	Code/Code Time
/GS3=[N]:[L]:[ID]]	Привязать к Guardant Stealth III	StealthIII/Net III
/GN3=[N]:[L]:[ID]]	Привязать к Guardant Net III	Net III
/GS2=[N]:[L]:[ID]]	Привязать к Guardant Stealth II	Stealth II /Net II
/GN2=[N]:[L]:[ID]]	Привязать к Guardant Net II	Net II
/GSP=[N]:[L]:[ID]:[S[<FileName.bin>]]	Привязать к софтверному ключу Guardant SP	SP
/GSPN=[N]:[L]:[ID]:[S[<FileName.bin>]]	Привязать к софтверному ключу Guardant SP Net	SP Net